

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 181026

sur postes FIMUREX PANTZ

Procédure d'installation

Après l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V181026.zip, puis lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la dernière version sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 181009

- Par la commande Paramètres -> Configurations -> Environnement du progiciel, il est désormais possible de demander que le nom du fichier PDF corresponde au numéro du plan.
- Possibilité de traitement de filants périphériques le long des rupteurs thermiques en zone sismique. Cette possibilité est activable pour chaque rupteur par la commande Paramètres -> Gestion des produits complémentaires -> Rupteurs thermiques. Ces filants périphériques sont traités comme les chaînages transversaux, avec une nomenclature commune pouvant être éditée dans le cartouche par la commande Paramètres -> Configurations -> Calage informations cartouche.